

সফটওয়্যারের কারুকাজ

স্টার্ট মেনু থেকে ইন্টারনেট সার্চ করা

এই টিপটি নির্ভর করছে গ্রুপ পলিসি এডিটরের ওপর। কিন্তু উইন্ডোজ ৭-এর কোনো কোনো ভার্সনে এটি পর্যাপ্ত নয়। এই টিপ কাজ করবেন না যদি আপনি ব্যবহার করেন উইন্ডোজ ৭-এর হোম, প্রিমিয়াম, স্টার্টার বা হোম বেসিক এডিশন।

এ জন্য সক্রিয় করতে হবে ইন্টারনেট সার্চ অপশনকে। এ কাজটি করতে চাইলে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করতে হবে—

- * প্রথমে Start Menu-এর সার্চ বক্সে GPEDIT-IT.MSC টাইপ করে একটার চাপুন গ্রুপ পলিসি এডিটর চালু করার জন্য।
- * এরপর User Configuration → Administrative Templates → Start Menu and Taskbar-এ নেভিগেট করুন।
- * 'Add Search Internet link to Start Menu' অপশনে ডাবল ক্লিক করুন এবং আবির্ভূত স্ক্রিন থেকে Enabled সিলেক্ট করুন। এরপর Ok-তে ক্লিক করে Group Policy Editor বন্ধ করুন।
- * এরপর থেকে যখনই Start Menu-এর Search বক্সে সার্চ টার্ম টাইপ করবেন, তখন 'Search the Internet' লিঙ্ক প্রদর্শিত হবে। এবার আপনার ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিনের লিঙ্কে ক্লিক করুন ডিফল্ট ব্রাউজার সার্চ চালু করার জন্য।

শাটডাউন বাটন কাস্টোমাইজ করা

Start Menu-র Shut down বাটনের ডিফল্ট আকশন হলো পিসি বন্ধ করা। যদি এই বাটনকে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে চান যেমন পিসি রিস্টার্ট করা, তাহলে শাটডাউন বাটনের ডান পাশের অ্যারোতে ক্লিক করুন এবং ড্রপডাউন মেনু থেকে একটি আকশন বেছে নিন।

যদি কখনো পিসি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করেন এবং নিয়মিতভাবে পিসি রিস্টার্ট করেন, তাহলে কেমন হবে? এক্ষেত্রে শাটডাউন বাটনের ডিফল্ট আকশনকে বদলিয়ে Restart বা Switch use, Log off, Lock, Sleep বা Hibernate করতে পারেন।

ডিফল্ট সেটকে পরিবর্তন করতে চাইলে Start বাটনে ডান ক্লিক করুন এবং Properties সিলেক্ট করুন। Start Menu ট্যাবে ক্লিক করুন 'Power button action' ড্রপডাউন মেনুতে এবং সিলেক্ট করুন কাম্বিন্ড আকশনকে ডিফল্ট হিসেবে। এরপর Ok এবং Ok-তে ক্লিক করুন।

স্টার্ট মেনুতে ভিডিও লিঙ্ক যুক্ত করা

উইন্ডোজ ৭-এর Start Menu সমন্বিত করেছে Pictures এবং Music ফোল্ডারের লিঙ্ক। তবে ভিডিও ফোল্ডারের লিঙ্ক সম্পূর্ণ করেনি।

- * Start Menu-তে ভিডিও ফোল্ডার ডিসপ্লে করার জন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করুন:
- * Start বাটনে ডান ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করুন।
- * এবার আবির্ভূত স্ক্রিনের Start Menu ট্যাবে Customize-এ ক্লিক করুন।
- * এবার আবির্ভূত ডায়ালগ বক্সে নিচের দিকে স্ক্রল করুন এবং Videos সেকশন খুঁজে বের করুন। এরপর 'Display as a link' সিলেক্ট করুন।

Ok এবং Ok-তে ক্লিক করুন।

- * যদি মেনু হিসেবে ভিডিও ডিসপ্লে করতে চান তাহলে লিঙ্ক এবং সাবমেনু, তাহলে Display as a menu সিলেক্ট করুন।

আন্তঃব্যবহারী
শেখমাট, গিগেট

কিবোর্ড থেকেই চালু হলে কমপিউটার

আমরা সাধারণত সিপিইউ'র পাওয়ার বাটন চেপে কমপিউটার চালু করি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় পাওয়ার বাটনে কোনো সমস্যা থাকলে কমপিউটার চালু করতে অনেক কষ্ট হয়। এক্ষেত্রে সিপিইউ'র পাওয়ার বাটন না চেপে কিবোর্ডের সাহায্যে খুব সহজেই কমপিউটার চালু করতে পারবেন। এজন্য প্রথমে কমপিউটার চালু হওয়ার সময় কিবোর্ড থেকে Del বাটন চেপে Bios-এ প্রবেশ করুন। তারপর Power Management setup নির্বাচন করে Enter চাপুন। এখন Power on by keyboard নির্বাচন করে Enter দিন। Password-এ কোনো একটি কী পাসওয়ার্ড হিসেবে লিখে লেভ (F10) করে বেরিয়ে আসুন। এখন কিবোর্ড থেকে সেই পাসওয়ার্ড কী চেপে কমপিউটার চালু করতে পারেন।

লিঙ্কে থেকে নড়বে মাউস পয়েন্টার

কমপিউটারে কাজ করার সময় প্রায়ই অনেক ডায়ালগ বক্স আসে এবং সেখানে Yes এবং No সহ অনেক ধরনের অপশন থাকে। তখন মাউস পয়েন্টার নিয়ে **কারুকাজ করতেই লিখুন** কিন্তু আমরা যদি মাউসের Snap To অপশন ব্যবহার করি, তাহলে ডায়ালগ বক্স আসারমাই মাউসের পয়েন্টার স্বাভাবিকভাবে সেই ডায়ালগ বক্সের যে বাটনে ক্লিক করার সম্ভাবনা থাকে সেই বাটনে চলে যায় এবং এতে অনেক সময় লেভ হয়। মাউসের Snap To অপশন কার্যকর করার জন্য প্রথমে Control Panel-এ গিয়ে মাউস আইকনে ডাবল ক্লিক করতে হবে। মাউস প্রোপার্টিজ উইন্ডো এলে সেখান থেকে Pointer options-এ ক্লিক করে Automatically move pointer to the default buttons in a dialog box-এ টিক চিহ্ন দিয়ে Ok-তে ক্লিক করুন।

দ্বীর্ষ ভৌতিক ইসলাম
উল্লেখ

মাল্টিপল ফাইল সিলেক্ট করতে চেকবক্স ব্যবহার করা

মাউস ও চেকবক্স ব্যবহার করে মাল্টিপল ফাইল সিলেক্ট করা যায়। কোনো অপারেশনের জন্য যেমন উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের কপি, মুভ বা ডিলিট করতে সাধারণত কিবোর্ড ও মাউস ব্যবহার করা যায়। এজন্য Ctrl কী চেপে সিলেক্ট করার জন্য কাম্বিন্ড ফাইলগুলোতে ক্লিক করুন।

যদি আপনি মাউসকেন্দ্রিক ব্যবহারকারী হতে থাকেন, তাহলে মাউস ব্যবহার করে উইন্ডোজ ৭-এ মাল্টিপল ফাইল সিলেক্ট করতে পারবেন চেক বক্সের মাধ্যমে।

- * উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে Organize-এ ক্লিক করে 'Folder and Search options' সিলেক্ট করুন।
- * View ট্যাবে ক্লিক করুন।
- * 'Advanced Settings'-এ স্ক্রল ডাউন করে 'Use check boxes to select items' চেক

- করুন এবং Ok-তে ক্লিক করুন।
- * এরপর উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে যখন কোনো ফাইলের ওপর মাউস আনা হবে, তখনই এর পাশে চেকবক্স আবির্ভূত হবে। ফাইল সিলেক্ট করার জন্য এতে ক্লিক করুন। এবার কোনো ফাইল সিলেক্ট করলে তার পাশে একটি চেকবক্স থাকবে। যদি এটি আনলেক করেন, তাহলে বক্স অদৃশ্য হয়ে যাবে তখনই মাউস সক্রিয় নেবেন।

প্রিফেচ ফোল্ডার পরিষ্কার করা

- * My Computer-এ ক্লিক করুন।
 - * C ড্রাইভে ডাবল ক্লিক করুন।
 - * Windows ফোল্ডারে ডাবল ক্লিক করুন।
 - * Prefetch ফোল্ডারে ডাবল ক্লিক করুন।
 - * Edit-এ ক্লিক করে all সিলেক্ট করুন।
 - * Delete-এ ক্লিক করুন বা File-এ গিয়ে Delete-এ ক্লিক করুন।
- এবার পরবর্তী উইন্ডোর প্রতিটি বক্সে চেক করে Ok-তে ক্লিক করুন। এরপর Yes-এ ক্লিক করুন ক্লিনআপ ইউটিলিটি চালু করার জন্য।

আনইনস্টল লিস্ট থেকে ডিলিট করা প্রোগ্রাম রিমুভ করা

যদি কোনো প্রোগ্রাম আনইনস্টল না করে ডিলিট করে থাকেন, তাহলে সেই প্রোগ্রাম উইন্ডোজের আনইনস্টল লিস্ট থেকেই যাবে। তাহলে লিস্ট থেকে সেই প্রোগ্রাম অপসারণ করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন:

- * Start → Run-এ ক্লিক করে কমান্ড বক্সে regedit টাইপ করে একটার চাপুন।
- * এবার HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Uninstall কীতে নেভিগেট করুন।
- * এবার প্রোগ্রামের ফোল্ডার ডিলিট করুন।
- * এবার Tools মেনুতে গিয়ে Folder অপশন সিলেক্ট করুন।
- * C ড্রাইভে ডাবল ক্লিক করুন।

তৈরান
অভিতমারী, বাসমনিরহাট

কারুকাজ নিভায়ে লিখুন

কারুকাজ নিভায়ে লিখুন প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকটাকি নিবে পাঠান। সেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিয়ার প্রোগ্রামের সেফি স্ক্রেনের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখে মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা এটি প্রোগ্রাম/টিপস লেখককে বৎসরমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপস হাড্ডাত মাসসম্বন্ধ প্রোগ্রাম/টিপস হাণ্ড হলে তার জন্য প্রদর্শিত হারে সম্বর্ধী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিশিষ্ট কমপিউটার সিটি অফিস থেকে জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিশিষ্ট কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিষ্কার সেখাতে হবে এবং পুরস্কার চাপতি মাসের ৩০ তারিখে মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপস-এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়ে করেছেন যথাক্রমে **আফতাবউদ্দীন, দ্বীর্ষ ভৌতিক ইসলাম** এবং **তৈরান**।