

# সফটওয়্যারের কারুকাজ

## লগঅন স্ক্রিন কাস্টোমাইজ করা

আমরা অনেকেই মনে করি, উইন্ডোজ লগঅন স্ক্রিন পরিবর্তন করার কাজটি বেশ সুবিধা। তবে উইন্ডোজ ৭-এর ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়, কেননা উইন্ডোজ ৭-এ এই কাজটি বেশ সহজে করা হয়েছে।

\* প্রথমে ব্রাউজ করুন HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\B\background in REGEDIT কি-তে।

\* এবার DWORD কি-তে ডাবল ক্লিক করুন, যা OEMBackground (not there? Create it) হিসেবে পরিচিত। এর ভাণ্ড। সেট করুন।

\* এবার যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ব্যবহার করতে চান, তা খুঁজে বের করুন। তবে যেখান রাখতে হবে, এর সাইজ হবে ২৫৬ কি.বা. -এর কম হয় এবং এর অবয়ব যেন স্ক্রিনে ফিট হয়।

\* এবার এই ইমেজকে কপি করুন %windir%\system32\oobe\info\background.s ফোল্ডারে (যদি এটি না থাকে, তাহলে info\backgrounds ফোল্ডার তৈরি করুন)।

\* ইমেজের নাম দিন background.Default.jpg।

\* এরপর রিভুট করলে আপনি কাস্টোম লগঅন স্ক্রিন পাবেন।

\* বিকল্প হিসেবে সর্বকৃত্ব হ্যাঙ্কেল করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন স্ক্রি টোয়েকিং টুল।

\* Logon Changer প্রদর্শন করে একটি ছবিটি, যাতে আপনি দেখতে পারেন লগঅন স্ক্রিন কেনে হবে রিভুট ছাড়া। Logon Screen Rotation মনস্ক্রিপ ইমেজ সাপোর্ট করে এবং প্রতিবার লগঅনে প্রদর্শন করে তিনু একটি স্ক্রিন।

## স্ক্রিন স্পেশাল রিকোজার করা

উইন্ডোজ ৭ টাস্কবার কাজ করে একটি বড় কুইক লন্স টুলবার হিসেবে, যা রাখা করতে পারে সব ধরনের প্রোগ্রাম শর্টকাট। এ জন্য যেকোনো একটিতে ডান ক্লিক করে Pin To Taskbar সিলেক্ট করতে হবে। এটিকে আরো ম্যানুয়ালি সাইজে সনাক্ত করতে চাইলে start orb-তে ডান ক্লিক করতে হবে। এরপর Properties→Taskbar→Use small icons→Ok-তে ক্লিক করুন।

## প্রীতম

ব্যাংক কনসাল্টেন্ট, সাকার

## ডান ক্লিকে সব কাজ করা

অনেকের কাছে প্রথম ধাপকে উইন্ডোজ ৭-কে ভিত্তি রাখা মনে হবে। তবে উইন্ডোজ ৭ ও ভিক্সর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা যায় খুব সহজেই সব কিছুতে ডান ক্লিক করে।

উদাহরণস্বরূপ, ডেস্কটপের খালি জায়গায় ডান ক্লিক করলে একটি মেনু এপ্রি দেখতে পাবেন কিনা রেগুয়েলেশন সেট করার জন্য। এ জন্য আর আপনাকে ব্রাউজ করতে হবে না ডিসপে-সোজারের উদ্দেশ্যে।

\* সাধারণ সিস্টেম ফোল্ডারের স্ট্রাকচারে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য টাস্কবারের Explorer অধিকনে ডান ক্লিক করলে ডেস্কটপ, পিকচার, উইন্ডোজ

ফোল্ডার এবং আরো কিছু ডিসপে- হবে।

\* যদি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আর ব্যবহার না করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনি নিশ্চয় চাইবেন না যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের অধিকনে স্থায়ীভাবে টাস্কবার থেকে যাক। এ জন্য ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের অধিকনে ডান ক্লিক করুন "Unpin this program from taskbar" অপশন সিলেক্ট করতে হবে।

## পুরনো টাস্কবার বাটনে কনট্রোল মেনু ডিসপে- করা

টাস্কবার বাটনে ডান ক্লিক করলে একটি ড্রাউপডাউন মেনু দেখা যাবে। এটি একটি প্রয়োজনীয় নতুন ফিচার, তবে অনেক বেশি সহায়তা পাবেন না যদি আপনি মিনিমাইজ, ম্যাক্সিমাইজ বা মুভ অপশনে আশ্রয় করতে চান, যা ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। পুরনো কনট্রোল মেনু ফিরে পাওয়ার জন্য সহজ উপায় হলো Ctrl+Shift একত্রে চেপে ধরে টাস্কবার বাটনে ডান ক্লিক করতে হবে।

## ডেস্কটপ স্-ইউই শো

উইন্ডোজ ৭-এ সম্পূর্ণ করা হয়েছে বেশ কিছু অক্ষয়ীণ ওয়াল পেপার। এসব ওয়াল পেপারের মধ্যে কোনটি সেরা তা নির্ধারণ করা সবসময় সহজ নয়। তাই কয়েকটি বেছে নিয়ে এবং সেগুলোর ডেস্কটপ স্-ইউই শো আকারে উইন্ডোজ ডিসপে- করে নিতে পারলে কেমন হয়? এ কাজটি করতে চাইলে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করুন:

\* ডেস্কটপের খালি জায়গায় ডান ক্লিক করুন।

\* Personalise→Desktop Background সিলেক্ট করে Ctrl কি চেপে ধরুন, কেননা আপনাকে এবার বেছে নিতে হবে পছন্দের ইমেজকে।

\* এবার ইমেজ কতবার পরিবর্তন হবে, তা বেছে নিতে হবে (প্রতি দশ সেকেন্ডে একবার)।

\* Shuffle বেছে নিন যদি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে অবিরতভাবে সাফল্য পেতে চান। এবার Save Changes-এ ক্লিক করুন।

## মো. আবদুল বাতেন

আম্বলস্যাং, সিলেট

## হার্ডডিস্কের যেকোনো ড্রাইভ লুকিয়ে রাখুন

আপনার কমপিউটারে বালিগত অনেক তথ্য থাকতেই পারে, যেগুলো অন্যেরকে দেখাতে চান না। সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে হার্ডডিস্কের যেকোনো ড্রাইভ লুকিয়ে রাখতে পারেন। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে চাকা কমপিউটারে এটি খুব সহজেই করা যায়। এজন্য প্রথমে স্টার্ট মেনু থেকে Run-এ যোগ্য হবে। এরপর সেখানে Gpedit.msc লিখে Ok করুন। একটি Group Policy উইন্ডো আবির্ভূত হবে। এবার এই উইন্ডোের বাম পাশের User Configuration-এর Administrative Templates-এর ওপরে ডাবল ক্লিক করুন। এরপর একই উইন্ডোের ডান পাশে Windows Components-এর ওপরে ডাবল ক্লিক

করুন। এবার Windows Explorer-এর ওপরে ডাবল ক্লিক করে Hide these specified drives in my computer-এর রাইট বাটন ক্লিক করুন। এখন Properties-এ ক্লিক করে Hide these specified drives in my computer-এর নিচে Enable মার্ক করুন। এরপর যে ড্রাইভটি লুকানো চান সেটি Pick one of the following combinations-এর নিচে সিলেক্ট করে নিন। এবার Apply, Ok দিয়ে বের হয়ে আসুন। ফলে আপনার নির্বাচন করা ড্রাইভটি লুকিয়ে পড়বে। যদি আবার ড্রাইভটি দেখতে চান তবে প্রথম থেকে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে Enable-এর জায়গায় Not Configured বা Disabled মার্ক করে Apply, Ok দিয়ে বের হয়ে আসুন, তাহলে ড্রাইভটি আবার দেখতে পাবেন।

## ব্রাউজড্রাইভ ফরম্যাট না হলে যা করবেন

বিভিন্ন কারণে প্রায় উইন্ডোজ ব্রাউজড্রাইভ যেমন পেনড্রাইভ ও মেমরি কার্ড ফরম্যাট দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। তবে প্রয়োজনের মতো হলে ড্রাইভটি ফরম্যাট হতে চায় না। সেক্ষেত্রে প্রথমে Start থেকে Run-এ গিয়ে cmd লেখাটি টাইপ করে এন্টার চাপুন। তাহলে কমান্ড প্রম্পট চালু হবে। কমান্ড প্রম্পট চালু হলে উইন্ডোের নেমের পাশে Format X: লিখতে হবে। মনে রাখা দরকার, এখানে শুধু উদাহরণ হিসেবে ফ্ল্যাশড্রাইভটিকে X দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবার নিজের মেমরি কার্ড কিংবা পেনড্রাইভটি (যেমন I, J, K ইত্যাদি) যে ড্রাইভটি ফরম্যাট করবেন X-এর পরিবর্তে সেটি লিখতে হবে। এরপর এন্টার চাপলে Insert New disk for drive X: and press ENTER when ready... লেখা দেখাবে। তখন আবার এন্টার চাপুন এবং প্রেসেস শুরু হওয়ার জন্য একটি অপেক্ষা করুন। প্রসেস শেষ হলে Volume label (X characters. ENTER for none?) লেখা প্রদর্শিত হবে। তখন আবার এন্টার চাপুন Format Complete দেখাবে। এবার কমান্ড প্রম্পট ক্লোজ করে নিয়ে যেখান আপনার পেনড্রাইভটি ফরম্যাট হয়েছে।

মো: রাকিবুজ্জামান নাসির  
রামচন্দ্রপুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

## কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রথমে ও সফটওয়্যার টিপস বা ট্রিকস লিখে পঠান। সেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিরাইট প্রথমে সোর্স কোডের হার্ড কপি বর্ণিত হলে ২০ হার্ডিখের মধ্যে পঠাতে হবে।

সেই ৩টি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে স্বাক্ষরে ১,০০০ টাকা, ৮০০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেখা ও টিপস হাটকা পুনরায় প্রোগ্রাম/টিপস হার্ড হলে তার জন্য প্রদর্শিত হলে সম্মতি দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর পৃষ্ঠা-৩০ কমপিউটার সিরি ডক্সি থেকে প্রকাশিত হবে। সফরের সময় অপর্যাপ্ত পরিমাপের দোষে হলে এবং পুরস্কার লম্বিত হলে ৩০ হার্ডিখের মধ্যে সংশোধন করে হবে।

এ সংক্রান্ত প্রোগ্রাম/টিপস-এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হলেই মধ্যাক্ষর- প্রীতম, মো. আবদুল বাতেন ও মো: রাকিবুজ্জামান নাসির।