

সফটওয়্যারের কারুকাজ

উইন্ডোজ ৮-এর কয়েকটি প্রয়োজনীয় টিপ নিচে তুলে ধরা হলো :

অ্যাপ প্রাইভেসি কাস্টোমাইজ করা

আমাদের মনে রাখা দরকার, বাইডিফল্ট উইন্ডোজ ৮ অ্যাপস ব্যবহার করতে পারে আপনার নাম, লোকেশন ও অ্যাকাউন্ট পিকচার। যদি আপনি এতে সম্মত হতে না পারেন, তাহলে তা খুব সহজে পরিবর্তন করতে পারেন। এজন্য Win+I চেপে More PC Settings-এ ক্লিক করুন। এরপর Privacy সিলেক্ট করে সংশ্লিষ্ট যেকোনো ডিটেইল বাটনে ক্লিক করুন ডিজ্যাবল করার জন্য।

নতুন টাঙ্ক ম্যানেজারে সম্পৃক্ত রয়েছে হিস্টোরি ফিচার, যা ট্র্যাক করে প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সিপিইউ ব্যবহার করার সময়। উইন্ডোজ ৮ সিস্টেমে ব্যবহারকারীরা বেশিরভাগ সময়ে কী করছেন তা দেখে বিস্মিত হতে পারেন। এজন্য চালু করুন টাঙ্ক ম্যানেজার (Ctrl+Shift+Esc চাপুন) এবং App History ট্যাবে ক্লিক করলে আপনি একটি ধারণা পাবেন। অন্যরা আপনার মতো কাজ করুক, তা যদি না চান, তাহলে App History→Delete Usage History অপশনে ক্লিক করে আপনি সব চিহ্ন মুছে ফেলতে পারেন।

ডিসপ্লে সেটিং অ্যাডজাস্ট করা

উইন্ডোজ ৮.১-এর ডিসপ্লে সেটিং পেতে চাইলে আপনাকে যেতে হবে সেটিংয়ে। সেটিংয়ে খুব সহজেই অ্যাক্সেস করা যায় উইন্ডোজ হটকী বাটন Windows Button + C ব্যবহার করে। এবার পিসি সেটিং পরিবর্তন করে PC & devices পরিবর্তন করুন। এরপর বাম দিকের ডিসপ্লেতে নেভিগেট করুন। এখান থেকে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন রেজুলেশন ও ওরিয়েন্টেশন। আপনি এসব কাজ করতে পারবেন ডেস্কটপে ডান ক্লিক করে। তবে কেউ কেউ উইন্ডোজ ৮.১-এর অফার করা স্ট্রিমলাইন ইন্টারফেস বেছে নিতে পারেন।

হট কর্নার ডিজ্যাবল করা

উইন্ডোজ ৮-এর হট কর্নার কখনও কখনও বেশ সহায়ক হিসেবে মনে হয়। তবে প্রায় সময় হট কর্নার উপদ্রুপই মনে হয়, বিশেষ করে যখন হঠাৎ করে কার্সর স্ক্রিনের প্রান্তে চলে যায়, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু পপ-আপ আবির্ভূত হয়, যা আপনি মোটেও চান না।

এটি বন্ধ করতে চাইলে PC and devices-এ নেভিগেট করুন। (আপনি ইচ্ছে করলে Settings→Change PC settings→PC and devices-এর মাধ্যমেও এ কাজটি করতে পারেন)। ডিসপ্লেতে না গিয়ে Corners and edges-এ অ্যাক্সেস করুন। Corners and edges-এর অন্তর্গত সাব-হেডিং উভয় অপশন বন্ধ তথা অফ করে দিন। এর ফলে চার্মবার ও সাম্প্রতিক অ্যাপ লিস্ট আর পপ-আপ হবে না, যখন কার্সর স্ক্রিনের ওপরে ডান প্রান্তে বা বাম প্রান্তে আর আবির্ভূত হবে না।

হাসান সহিদ ফেরদৌস

আম্বারখানা, সিলেট

উইন্ডোজ ৭-এ স্টার্ট মেনুতে কন্ট্রোল প্যানেল সাবমেনু

উইন্ডোজ ৭ ওএস-কে এমনভাবে সেটআপ করার সুযোগ দেবে, যাতে স্বতন্ত্র কন্ট্রোল প্যানেল আইটেমে সরাসরি স্টার্ট মেনু থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এটি সেট করার জন্য টাঙ্কবারে স্টার্ট বাটনে ডান ক্লিক করুন এবং পরবর্তী কনটেক্সট মেনু থেকে বেছে নিন Properties অপশন। এবার আবির্ভূত Taskbar and Start Menu Properties ডায়ালগ বক্সে Start Menu ট্যাবে ক্লিক করে Customize বাটনে ক্লিক করুন। এবার পরবর্তী স্ক্রিনে সাবক্যাটাগরি Control Panel-এর অন্তর্গত অপশন Display as a menu বেছে নিন।

এরপর যখন স্টার্ট মেনুতে Control Panel-এ ক্লিক করবেন, তখন আপনি পাবেন একটি লিস্ট, যা প্রদর্শন করবে কন্ট্রোল প্যানেলের মতো সাব-আইটেম, যদি আপনি কন্ট্রোল প্যানেল চালু করেন এর নিজস্ব উইন্ডোতে।

ডেস্কটপ থেকে রিসাইকেল

বিন অপসারণ করা

এমন অনেক ব্যবহারকারী আছেন, যারা ডেস্কটপে রিসাইকেল বিন পছন্দ করেন না। উইন্ডোজ ভিত্তীয় ডেস্কটপ থেকে রিসাইকেল বিন ডিলিট করা যায় ডান ক্লিক করে এন্ট্রিকে ডিলিট করার মাধ্যমে। কিন্তু উইন্ডোজ ৭-এ রিসাইকেল বিন অপসারণ করার কোনো উপায় নেই। তবে নিচে বর্ণিত উপায়ে উইন্ডোজ ৭-এ ডেস্কটপ থেকে রিসাইকেল বিন অপসারণ করা যায়। এজন্য ডেস্কটপে ডান ক্লিক করুন। এরপর Personalize বেছে নিয়ে এরপর বাম দিকের Change Desktop Icons বেছে নিন। এরপর সংশ্লিষ্ট এন্ট্রি আনচেক করুন।

নিগার সুলতানা

মিরপুর, ঢাকা

সেট করুন নতুন উইন্ডোজ

এক্সপ্লোরার লাক্স ফোল্ডার

যখন উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার রান করাবেন, তখন এটি সব সময় ওপেন হয় লাইব্রেরি ফোল্ডারে। এটি চমৎকার কাজ করে, যদি আপনি মাইক্রোসফটের ডিফল্ট ফাইল অর্গানাইজেশন ব্যবহার করেন। এটি সার্বিকভাবে চিহ্নিত করে আপনার ফোল্ডারের জন্য Libraries। তবে আপনি চাইতে পারেন যে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার কমপিউটারে ওপেন হবে অথবা আপনার পছন্দের অন্য যেকোনো ফোল্ডারে।

ডিফল্ট এক্সপ্লোরার লোকেশন পরিবর্তন করা : টাঙ্কবারে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার আইকনে ডান ক্লিক করুন এবং এরপর আবির্ভূত কনটেক্সট মেনু থেকে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার আইকনে ডান ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করুন। এর ফলে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার প্রপার্টিজ ডায়ালগ বক্স আবির্ভূত হবে।

এই ডায়ালগ বক্সের শর্টকাট ট্যাবে টার্গেট

ফিল্ডকে এডিট করতে হবে, যাতে ডিফল্ট লোকেশন পরিবর্তন করা যায়, যেখানে এক্সপ্লোরার ওপেন হয়।

যদি আপনি চান, এক্সপ্লোরার একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডারে ওপেন হবে, তাহলে ফোল্ডারের নাম টাইপ করুন। যেমন-

```
%windir%\explorer.exe c:\Folder
```

সুতরাং বাজেট নামের একটি ফোল্ডার ওপেন করতে চাইলে আপনাকে টার্গেট ফিল্ডে টাইপ করতে হবে- %windir%\explorer.exe c:\Budget

যদি আপনি চান, এক্সপ্লোরার ওপেন হবে একটি প্রিসেট লোকেশনে যেমন Computer। সে ক্ষেত্রে আপনাকে টার্গেট ফিল্ডে বিশেষ সিনট্যাক্সট এন্টার করতে হবে। নিচে ব্যবহার করার জন্য কয়েকটি কমন লোকেশন ও সিনট্যাক্সট তুলে ধরা হয়েছে।

```
Computer : %windir%\explorer.exe  
:: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
```

```
My Documents :  
%windir%\explorer.exe ::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
```

```
Network : %windir%\explorer.exe  
::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
```

```
Libraries :  
%SystemRoot%\explorer.exe
```

এভাবে টার্গেট ফিল্ড পরিবর্তন করার পর ওশ-তে ক্লিক করুন। এর ফলে পরবর্তী সময়ে যখন উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার চালু করা হবে, তখন এটি ওপেন হবে নতুন লোকেশনে।

শাহ আলম

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কম্পিউটার প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপসের লেখককে যথাক্রমে ১,০০০, ৮৫০ ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপস ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপসের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে- হাসান সহিদ ফেরদৌস, নিগার সুলতানা ও শাহ আলম।